

## 本文目录

- [WINDOWS 10安全模式怎样设置屏幕亮度？](#)
- [win10背景亮度怎么调？](#)
- [win10屏幕亮度调不了没反应怎么办？](#)
- [从装上了Win10系统后，为什么屏幕亮度无法调节（我的显示器没有亮度调节按钮），有谁知道吗？](#)
- [win dows怎么调节亮度？](#)
- [win10屏幕亮度快捷键f7怎么改回fn+f7？](#)
- [wonder10怎样调节屏幕亮度？](#)

## WINDOWS 10安全模式怎样设置屏幕亮度？

### 方法一：垰頭條萊

- 1.右击“开始菜单”——选择“运行”——输入“regedit”，回车打开注册表，然后依次展开：頭條萊垰
- 2.如果没有该键值，新建一个即可，类型为DWORD。如果没有0001，只需修改0000中的键值即可。垰頭條萊
- 3.修改完成后重启设备，再尝试能否调节亮度。萊垰頭條

### 方法二：卸载显卡驱动萊垰頭條

- 1.打开Win10任务管理器，然后展开“显示器适配器”之后就可以看到目前电脑的双显卡了，这里需要将这两个兼容性有问题的显卡驱动全部卸载。具体方法是，在需要下载的显卡驱动名称上分别右键，然后点击“卸载”。萊垰頭條
- 2.在弹出的确认卸载界面，注意要勾选上“删除此设备的驱动程序软件”，然后再点击底部的“确定”进行卸载。垰頭條萊
- 3.将Win10电脑内置的核心显卡和独立显卡驱动卸载之后，屏幕亮度就可以调节了，不过此时是Win10提供的Windows基本显示驱动，如果要安装适配的驱动，还需要根据电脑的具体品牌型号，去官方下载驱动，然后安装即可。萊垰頭條

## win10背景亮度怎么调？

第一种方法:1.点击桌面左下角的开始。萊垰頭條

2.选择控制面板。 萊垵頭條

3.然后点击【显示】选项垵頭條萊

4.然后点击【调整亮度】。 萊垵頭條

5.最后移动左右滑动滑块调节屏幕亮度。 萊垵頭條

第二种方法:萊垵頭條

1.鼠标右击桌面空白处，在弹出的菜单中选择【显示设置】。 萊垵頭條

2.在显示界面中移动调节亮度级别的滑块进行调整亮度萊垵頭條

win10屏幕亮度调不了没反应怎么办？

win10屏幕亮度调不了没反应的解决步骤如下： 萊垵頭條

1.首先使用 Win+R  
组合快捷键打开Win10运行对话框，然后在打开后面输入命令：regedit  
完成后，点击下方的“确定”。 頭條萊垵

2.打开注册表编辑器后，依次展开位置：HKEY\_LOCAL\_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}；然后将0000和0001中的  
KMD\_EnableBrightnessInterface2的值改为0即可。 萊垵頭條

3.或者打开Win10任务管理器，然后展开“显示器适配器”之后就可以看到目前电脑的双显卡了，这里我们需要将这两个兼容性有问题的显卡驱动全部卸载。 萊垵頭條

具体方法是，在需要下载的显卡驱动名称上分别右键，然后点击“卸载”。 萊垵頭條

4.在弹出的确认卸载界面，注意要勾选上“删除此设备的驱动程序软件”，然后再点击底部的“确定”进行卸载。这样就解决了win10屏幕亮度调不了没反应的问题了。 萊垵頭條

从装上了Win10系统后，为什么屏幕亮度无法调节（我的显示器没有亮

度调节按钮 ) , 有谁知道吗 ?

Win10 系统之所以屏幕亮度无法调节, 是因为缺少了: 显卡驱动程序, 一般使用G HOST装的Win10系统, 安装的速度很快, 大约25分钟就可以安装好, 比Win7 安装1个小时要快的多, 安装好, 之后, 由于系统界面更改, 很多人就忽略了驱动程序这个环节, 因为现在大多数的厂商更新驱动程序最高到Win8.1, 更新到Win10的厂商寥寥无几, 所以缺少了很多驱动程序, 我当时也是无法调节亮度, 所以就下载了“驱动精灵”, 这个软件, 建议安装在C盘, 这样安装好的驱动都是在C盘, 不容易造成用户的误删除, 用驱动精灵检测好后, 就发现缺少了显卡驱动, 安装好显卡驱动后, 电脑会自动重启, 重启后就可以生效, 那么驱动安装好了, 怎么用软件调节亮度呢? 1.大家电脑配备亮度调节按钮, 可以按着调节, 2.无亮度调节按钮, 大家就可以在网络上随便搜索“亮度调节软件”就可以了, 安装好, 自己电脑的屏幕亮度就可以随便更改了, 通过亮度调节软件, 可以设置: 正常模式、护眼模式、夜间模式等, 比较方便, 大家也不要相信更改注册表, 修改显卡驱动包什么的了, 那么麻烦, 小白用户根本不懂, 希望能帮助更多的人了解Win10  
下怎么调节屏幕亮度。條萊垌頭

win dows怎么调节亮度?

方法一: 在Windows 10系统的通知中心中调节屏幕亮度萊垌頭條

点击系统桌面右下角的【通知中心】, 在通知中心界面调节屏幕的亮度。頭條萊垌

我们点击亮度图标, 便可以调节屏幕亮度为: 萊垌頭條

0%、25%、50%、75%和100%。萊垌頭條

方法二: 在Windows 移动中心中调节屏幕亮度頭條萊垌

右键点击系统桌面左下角的【开始】, 在开始菜单中点击【移动中心】; 條萊垌頭

在Windows 移动中心窗口中, 滑动 显示器亮度框中的小滑块即可调节屏幕的亮度;

方法三：从控制面板进入Windows 移动中心中调节屏幕亮度

进入控制面板，点击【电源选项】；

在电源选项窗口中，我们点击左下角的 Windows 移动中心，在打开的Windows 移动中心窗口中，调节屏幕亮度(方法同方法二)。

win10屏幕亮度快捷键f7怎么改回fn+f7？

win10快捷调亮度组合键是“Fn+F7/F8”。在win10也可以通过其他方式调节亮度：

- 1、右键“开始”菜单，点击“电脑设置”；
- 2、点击“...”图标，再点击“设置”；
- 3、点击“亮度”即可调节。

wonder10怎样调节屏幕亮度？

具体方法如下：

方法一、

- 1、左下角点击搜索，输入控制面板。
- 2、进入界面，选择 Windows移动中心。
- 3、弹出窗口，选择显示器亮度，滑动调节亮度。

方法二、

- 1、点击的通知图标。
- 2、直接点击亮度标志，可以快捷调节亮度。

方法三、

1、点击通知图标，选择所有设置。 垰頭條萊

2、选择系统。 垰頭條萊

win10电脑屏幕太亮怎么调暗？win10调节亮度的详细步骤萊垰頭條

3、选择显示——调整亮度级别。 垰頭條萊