在很多宿舍、公司电脑基本上都是
使用路由器、交换机
组成的局域网，由于每台电脑只有内网IP地址，这给外网访问内网电脑带来了麻烦，这时候我们可能就需要用到VPN了，那么你知道局域网怎么搭建VPN让外网远程访问吗？今天我们就一起来了解关于局域网搭建VPN让外网远程访问的知识。

局域网搭建VPN让外网远程访问的方法一

这里以TPLINK路由器
设置为例，介绍如何在路由器或者网
关上进行端口映射。首先进入路由器设置，接着展开【转发规则 - 虚拟服务器】，然后单击【添加新条目】，添加一个条目。在打开的窗口，服务端口号输入【80】，IP地址输入公司内网电脑的IP，假设为“192.168.0.12”，常用服务端口选择“HTTP”，然后单击“保存”。这样以后外网电脑访问公司外网IP后就自动映射到内网IP地址为“192.168.0.12”的电脑上去了。



局域网搭建VPN让外网远程访问的方法二

VPN也是一种常用的方式，可以用过“TeamViewer
”软件将任意两台电脑组成VPN局域网，这样外网和内网电脑就像组成一个临时局

域网，大大方便内外网电脑之间的互访。

第一步，
公司电脑和外网电脑都需要安装TeamViewer，程序启动后就会自动为当前电脑分配一个ID和密码，现在分别记住各自的ID和密码。

第二步，
在外网电脑上Teamview窗口的“伙伴ID”处输入公司电脑获得ID，选择“VPN”服务，但后单击“连接到伙伴”。此时程序会自动提示安装虚拟网卡，按提示安装虚拟网卡后会在各自电脑上生成VPN拨号连接。

第三步，
完成VPN拨号连接的建立后，在TeamViewer窗口再单击“连接到伙伴”，此时两台电脑都会自动激活VPN连接，成功连接后打开网络连接可以看到新增一个名称为“Teamview”的连接。

第四步，
返回程序窗口，提示输入公司电脑ID对应的密码，成功完成连接后程序会自动弹出

连接状态窗口，在这里可以看到伙伴电脑的IP，即公司电脑在这个VPN局域网中的内网地址，类似于“XX.XXX.XXX.XXX”，记住这个IP地址。

第五步，
现在就可以在外网电脑中访问公司电脑资源了，将公司电脑保存资源目录设置为共享。接着在外网电脑资源管理器
中输入上面那个“XX.XXX.XXX.XXX”IP地址，按提示输入公司电脑账户和登录密码，连接后即可打开公司电脑进行访
问了，具体操作和在公司访问内部电脑是一样的。